


Schnittstelleninformation zu SP-Plus

Einmalige Vorbereitung


Um Daten an SP-Plus übergeben zu können, ist in Loco-Soft Pr. 296 unter dem Punkt „Allgemeines“ und dann „Auftrags-Übergabe-Pfade“ der Exportpfad und der Name der Exportdatei zu hinterlegen, in dem Sie SP-Plus installiert haben (z.B. C:\Programme\spplus\transfer.xml).

Nach Aufruf von Pr. 296 geben Sie direkt „ALLG“ ein oder suchen dieses mit **>F9<** aus einer Liste heraus.

Weiter mit **>OK<**.



Bringen Sie den Lichtbalken auf „Auftrags-Übergabe-Pfade“ und bestätigen mit **>Ok, übernehmen<**.



In der Liste der möglichen Übernahmen finden Sie im unteren Bereich die SP-Plus Verwaltung. Mit **>Bearbeiten<** gelangen Sie in die Pfadhinterlegung für SP-Plus. Geben Sie hier, nachdem Sie einen Punkt bei „Ja“ gesetzt haben, mit **>bearbeiten<** den Exportpfad und den Namen der Exportdatei an, wie im nebenstehenden Beispiel



Übergabe von Fahrzeugdaten an SP-Plus

Ist der Pfad korrekt hinterlegt, werden aus Loco-Soft fahrzeug- und halterspezifische Daten wie Fahrgestellnummer, Schlüsselnummer und pol. Kennzeichen, Name, Straße, PLZ und Ort mit dem SP-Plus Aufrufbutton an SP-Plus übergeben. Somit ersparen Sie sich mühsame Doppelerfassungen.

In den Programmen 211, 222, 223 und 224 öffnet sich bei der Verwendung der S.P.-Arbeitsnummern (z.B. 301, 302, 401, 402 etc.) das Fenster zur Sicherheitsprüfungsweiterdatierung.

Klicken Sie in dieser Maske auf den SP-Plus Button. Loco-Soft startet Ihr SP-Plus Programm und übergibt die oben beschriebenen Daten.

In den Pr. 112 und 132 befindet sich der SP-Plus Aufrufbutton neben dem Feld „nächste A.U.“.

